

## FORMATVORLAGEN ERSTELLEN

Die Überschrift erstellen und formatieren (z.B.):


### Format | Absatz

Ausrichtung Links

Abstand vor 12 pt

Abstand nach 6 pt

Zeilenabstand Einfach



### Register Zeilen- und Seitenumbruch

Häckchen wie in Abb. setzen

#### Absatzkontrolle

Es wird vermieden, dass bei einem Seitenumbruch am Ende oder am Anfang der Seite nur eine Zeile verbleibt.

#### Zeilen nicht trennen


Bei einem Seitenumbruch wird eine mehrzeilige Überschrift auf einer Seite dargestellt, die Zeilen also nicht getrennt.

#### Absätze nicht trennen

Bei einem Seitenumbruch wird vermieden, dass die Überschrift auf einer und der dazugehörige Text auf der nächsten Seite erscheint.

#### Seitenumbruch oberhalb

Diese Überschrift fängt immer auf einer neuen Seite an



## Format | Zeichen


Gewünschte Einstellungen wie

**Schriftart**

**Schriftschnitt**

**Schriftgrad**


vornehmen.



Die soeben erstellte Überschrift markieren,



Cursor in das Kombinationsfeld der Formatvorlagen platzieren...

...und mit einem Formatvorlagen-Titel das Wörtchen Standard überschreiben



**Format | Formatvorlagen und  
Formatierung...**

aufrufen




Am rechten Fensterrand erscheint  
das dazugehörige Dialogfenster




**"lebende" Kopfzeilen erstellen:****Ansicht | Kopf-/Fußzeile**

wählen


**Einfügen | Feld**

wählen



Links **StyleRef** und rechts die **Formatvorlage**, die angelegt wurde, (hier **Hauptüberschrift**) auswählen

Außerdem einen Haken bei **Seite von unten nach oben durchsuchen** setzen.



Falls gewünscht, noch die **automatische Seitenzahl** einfügen: Klick auf das Symbol mit der Raute (#) in der Symbolleiste Kopf-/Fußzeile

Anschließend die **Ansicht | Kopf-/Fußzeile** durch Klick auf die gleichnamige Schaltfläche schließen

Die Kopfzeile sieht jetzt so aus



Überschrift erster Ordnung

6

**Fertig...**